

ВАЖНО!

Выкройки Wikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

АЛЕКСИС

#wikisews

О МОДЕЛИ

Базовая детская футболка умеренного объема, прямого силуэта. Округлый вырез горловины. Втачные рукава. Длина футболки чуть выше середины бедра.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка по груди, см | Прибавка по талии, см | Прибавка по бедрам, см | Прибавка к обхвату плеча, см |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| 9 | 11 | 5 | 6 |

ДЛИНА ФУТБОЛКИ, ДЛИНА РУКАВА

| Рост, см | Длина футболки по спинке, см | Длина рукава, см |
|----------|------------------------------|------------------|
| 98 | 39 | 11 |
| 104 | 40 | 12 |
| 110 | 41 | 13 |
| 116 | 42 | 13 |
| 122 | 44 | 14 |
| 128 | 46 | 15 |
| 134 | 48 | 15 |
| 140 | 51 | 16 |
| 146 | 53 | 17 |
| 152 | 56 | 18 |
| 158 | 59 | 18 |

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива футболки подойдет трикотажное полотно, которое должно обладать следующими свойствами :

- средней плотностью, мягкостью, умеренной растяжимостью;
- по волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза) или смешанных волокон (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан);

• рекомендуются следующие виды трикотажного полотна: интерлок, футер двухниточный, джерси, кулирная гладь.

Футболка на фото была выполнен из кулирки. Материал плотный, мягкий, умеренно-растяжимый.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 и 180 см:

| Рост, см | Расход при ширине 140 см, м | Расход при ширине 180 см, м |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 98-104-110 | 0,55 | 0,55 |
| 116-122-128 | 0,65 | 0,65 |
| 134-140-146 | 0,75 | 0,75 |
| 152-158 | 0,85 | 0,85 |

2. Тонкий трикотажный дублерин для всех ростов/размеров - 10 см.

3. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

• оверлок для стачивания и обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);

• распошивальная машина (коверлок) для обработки низа футболки (при отсутствии распошивальной машины низ футболки можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке);

При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа. У них шаровидное острое иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает их.



Продублировать припуски на обработку плечевых швов спинки. Припуски можно продублировать готовой клеевой кромкой или раскроить полоски из дублирина, шириной 1 см. Полоски кроить строго по направлению кромки.

Для того, чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Деталь переда и деталь спинки сложить по плечевым срезам, лицевыми сторонами внутрь. Сколоть булавками, сметать, стачать на оверлоке плечевые швы, проложив общую стачивающе-обметочную строчку со стороны переда.



Деталь переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять по боковым швам, совмещая контрольные надсечки. Сколоть булавками, сметать, стачать на оверлоке. Строчку прокладывать со стороны переда. Швы стачивания приутюжить.



Детали рукавов сложить пополам лицевой стороной внутрь по боковым срезам. Сколоть булавками, сметать, стачать на оверлоке. Стачивающе-обметочную строчку прокладываем как показано на фото. Шов стачивания приутюжить. Шов заутюжить на сторону переда.